

Fermeture SDA ou utilisateur avec BLF.

Ajouter dans -> Configuration IPBX -> Fichiers de configuration -> xivo-extrafeatures.conf

Et ajouter ce dial-plan:

```
; put extra extensions here
[xivo-extrafeatures]

include => renvoigeneral

[renvoigeneral]
;BLF
exten => **1255,hint,Custom:1255

;Activation/Desactivation BLF Renvoi General

exten => _**1255XXXXXXXXXX,1,NoOp(Enregistrement Numero)
exten => _**1255XXXXXXXXXX,n,Set(DB(Renvoi/Extension)=${EXTEN:6})

exten => **1255XXXXXXXXXX,n,Answer()
exten => **1255XXXXXXXXXX,n,GotoIf(${DB(Renvoi/General)} = 1)?Actif:PasActif)
exten => _**1255XXXXXXXXXX,n,Hangup()
exten => **1255XXXXXXXXXX,n(Actif),Set(DB(Renvoi/General)=0)
exten => **1255XXXXXXXXXX,n,Set(DEVICE_STATE(Custom:1255)=NOT_INUSE)
exten => **1255XXXXXXXXXX,n,Playback(off)
exten => **1255XXXXXXXXXX,n,Hangup()
exten => **1255XXXXXXXXXX,n(PasActif),Set(DB(Renvoi/General)=1)
exten => **1255XXXXXXXXXX,n,Set(DEVICE_STATE(Custom:1255)=INUSE)
exten => **1255XXXXXXXXXX,n,Playback(on)
exten => _**1255XXXXXXXXXX,n,Hangup()

[checkrenv]

exten = s,1,NoOp(Controle Renvoi General)
exten = s,n,GotoIf(${DB(Renvoi/General)} = 1)?Actif:PasActif)
exten = s,n(Actif),NoOp(Renvoi Actif)
exten = s,n,Goto(default,${DB(Renvoi/Extension)},1)
exten = s,n,Hangup()
exten = s,n(PasActif),NoOp(Renvoi Desactive)
exten = s,n,Return()

;Et voila il te reste plus qu'a composer le **1255** suivi de ton numero
```

Puis ajouter ce dialplan pour la désactivation du renvoi:

```
; put extra extensions here
[xivo-extrafeatures]

[annulation_renvoy]
;BLF
exten => **1255, hint, Custom:1255

;Activation/Desactivation BLF Renvoi General

exten => 1260,1,Answer()
exten => 1260,n,GotoIf($[${DB(Renvoi/General)}=1]?Actif:PasActif)
exten => 1260,n,Hangup()
exten => 1260,n(Actif),Set(DB(Renvoi/General)=0)
exten => 1260,n,Set(DEVICE_STATE(Custom:1255)=NOT_INUSE)
exten => 1260,n,Playback(off)
exten => 1260,n,Hangup()
```

Créer une touche sur l'utilisateur :

type : “ Personnalisé ”

Avec Destination “ 1260 ”

Supervision “ Activée ”

Appliquer cette configuration sur les SDA à renvoyer :

Sur chacune des SDA, champ “ Sous-routine de prétraitement ”

Ajouter ceci : “checkrenv ”